

LES 49: GRUNGE

Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)

Moderne grunge met penselen.

Grunge is een van de meest flexibele stijlen die er zijn.

Met dit lesje dragen de grunge- elementen bij aan de explosieve vrolijkheid van de danseres, maar je kunt ze ook gebruiken in werken met een somber tintje.

Het ligt er maar aan of je de vuige penseelstreken een meer of minder uitgesproken kleur geeft.

Welke stijl je ook gebruikt, een vleugje grunge zorgt voor een ruwe energieke uitstraling.

Op de volgende pagina's leer je eenvoudige technieken om je werk "op te grungen".

Dit is een mogelijke oplossing:



1. Danseres vrijmaken.

Je kunt de danseres op verschillende manieren uitselecteren.

1.1 Open afbeelding danseres, Vergroot de afbeelding met **Ctrl/Cmd+T** naar 200% om de selectie gemakkelijker te maken.

LES 49: GRUNGE

Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)

1.2 Probeer eens met snelle selectie en verfijn de randen, of gebruik de magnetische lasso of met laagmasker zoals we deden in les 5.

Heb je de selectie van de danseres? **Ctrl/Cmd + J** en uw selectie staat op een nieuwe laag.



2. Achtergrond met danseres

Open afbeelding **Start**. Ontgrendel de laag door klik op het slotje, noem deze laag **Achtergrond**.

Kopieer of sleep het uitgeknipte model naar de laag **Achtergrond**, Geef de laag als naam **Danseres**.

Rechtsklik op de laag danseres en kies omzetten in slim object.

2.1 Kopieer de laag danseres en activeer dan de onderste laag danseres.

♦ Kies > **Filter > Vervagen > Radiaal vaag** > neem volgende instellingen:

Hoeveelheid: **50** > Methode: **Draaien** > Kwaliteit: **Goed** > **OK**



LES 49: GRUNGE


Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)

3. Randen accentueren.

Activeer de bovenste laag: danseres kopie en dupliceer deze met **Ctrl/Cmd + J**.

♦ Kies > **Filter > Filtergalerie > Penseelstreek > Geaccentueerde randen**.

Stel in breedte Rand: **1** > Helderheid: **9** > Vloeiend: **3** > OK.




Voeg een laagmasker toe, vul het met zwart, of **Ctrl/Cmd + I** of gebruik **Alt/Option** + klik op laagmasker, gebruik een zacht penseel, met als voorgrondkleur wit om het effect zichtbaar te maken. Laagdekking op **90%**.



4. Schaduw schilderen.

Maak een **nieuwe laag** boven de laag **achtergrond**, noem ze schaduw. Schilder met een zacht zwart penseel van **25px** en een penseeldekking van **60%** onder de benen.




LES 49: GRUNGE

Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)

Sla je .PSD-bestand op, noem het **Grunge deel 1**, zodat je daar altijd op kunt terugvallen bij een vergissing of verkeerd wissen van een laag.

5. Grunge toevoegen.


5.1 Voor de penselen Grunge.abr zit in map materiaal, dubbelklik en staat als laatste bij uw penselen Grunge.1 en 2 als laatste in de groep. Maak een **nieuwe laag** boven de **laag achtergrond**. Selecteer uit de groep Grunge: penseel **Grunge 1**. zet de penseeldekking in de optiebalk op 100%. Neem: **#6b1218** als voorgrondkleur. Grootte penseel: **± 450**. Schilder vooraan een beetje en noem de laag **Rode grunge**.



Meer krabbels.

5.2 Selecteer penseel **Grunge 2** en zet de voorgrondkleur nu op **#9fe870**. Maak een **nieuwe laag**, noem ze **Groene grunge** en schilder diverse grungespatters.

5.3 Maak een **nieuwe laag**, zet de voorgrondkleur op: **#ffffff** (wit) neem penseel **Grunge 1**, en noem ze **Witte grunge**.



6. Groepen maken.

Om het overzicht te bewaren kun je al de lagen van de danseres in een groep plaatsen.

Activeer eerst de 4 lagen van de danseres en toets **Ctrl/Cmd +G**, noem de groep **Danseres**.

Activeer vervolgens de 3 lagen Grunge, **Ctrl/Cmd +G** en noem groep **Grunge 1**.

LES 49: GRUNGE


Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)



7. Kleuren.

De volgende schilderwerken zet je op lagen boven de groep danseres. Maak een **nieuwe laag**. Zet de penseeldekking veranderlijk op 40% tot 100%, kies Penseel **Grunge 1**.

Voeg texturen toe met verschillende kleuren. Ik nam de volgende kleuren (**#6b1218**, **#b4ffff**, **#79c170**, **#FD0303**) verdeeld zoals op onderstaande print. Zorg dat je een viertal verschillende kleuren neemt elk op een **afzonderlijke laag**, pas de penseeldekking (bovenaan in de werkbalk) aan.



8. Illustratieve accenten.

Kies penseel **Grunge 2** en zet Groote op **10px**. Penseeldekking **100%**.

Maak een **nieuwe laag** en noem ze **Lijnen**. Schilder met een penseel enkele lijnen op het

LES 49: GRUNGE

Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)

canvas om een grunge te creëren met witte, rode, en groene lijnen.

Nu ben je klaar met de penseelstreken.

Maak een nieuwe groep van deze lagen en noem ze **Grunge 2**.

Sla je werk nogmaals op en herstel alle gereedschappen.



9. Textuur.

Open afbeelding **Stenen**, ontgrendel het en kopieer het naar het canvas.

Stel de overvloeimodus in op **Kleur doordrukken** en zet de dekking op **80%**, voeg een laagmasker toe, verberg het donkere effect boven de danseres met een zacht rond zwart penseel. **Volg vooral de prints van de maskers, zeer belangrijk voor het eindresultaat.**

10. Kleurbalans.

Maak een nieuwe aanpassingslaag ♦ Kies > **Laag > Nieuwe aanpassingslaag > Kleurbalans** > Tint: **Middentonen** > Rood: **-100** > Groen: **+26** > Blauw : **+100**.

Verberg het grootste deel van de aanpassing via het laagmasker, maar laat de blauwe kleur rechts onder en links boven **zichtbaar**.

11. Volle kleur.


Maak nogmaals een aanpassingslaag ♦ Kies > **Laag > Nieuwe opvullaag > Volle kleur** >

Kleur: **#FFE096**. Zet de overvloeimodus op **Kleur doordrukken** en de Dekking op **80%**.

Schilder in het laagmasker voornamelijk op de linkerzijde en rechts boven met een zacht zwart penseel om dat deel van het masker te verbergen. Volg de maskers.

LES 49: GRUNGE


Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)



12. Lichter maken.

Maak een nieuwe aanpassingslaag Kies > Laag > Nieuwe aanpassingslaag > Niveau > Zwart: 5 > Grijs: 1.50 > Wit: 236.

Verberg de buitenste rand van het effect door met zwart op het laagmasker langs de rand te schilderen.




13. Kleur dimmen.

Open afbeelding **Vaag** uit benodigdheden.

LES 49: GRUNGE

Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)

Ontgrendel en kopieer dit bestand naar het werkdokument. Noem deze laag **Vaag**.
Zet de **overvloeimodus op Kleur** om alle kleuren eronder te dimmen.
Voeg een laagmasker toe en schilder met zwart om de originele kleuren selectief terug te halen.



14. Lagen samenvoegen.


Toets **Shift+Ctrl+Alt+E/Shift+option+Cmd+E** om alle lagen op een nieuwe laag te verenigen.
Rechtermuisknop /Ctrl +klik op deze samengevoegde laag en kies omzetten in slim object.

15. Waterpapier.

♦ Kies > **Filter > Filtergalerij > Schets > Waterpapier** > Lengte vezel: **25** > Helderheid: **80** > contrast: **70** > OK.

Alt/Ctrl +klik op laagmasker.

Schilder met wit over de belangrijkste beeldelementen. Zet laagdekking op 60%.



LES 49: GRUNGE

Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)

16. Hooglichten kleuren.


Maak een nieuwe aanpassingslaag **◊** Kies > **Laag > Nieuwe aanpassingslaag > Kleurtoon/verzadiging** > Verzadiging: **+75** > vul het masker met zwart **Ctrl/Cmd +I**. Schilder met wit over de delen die je wil benadrukken. Zet laagdekking op **80%**.

17. Selectief levendig.

Maak een nieuwe aanpassingslaag

◊ Kies > **Laag > Nieuwe aanpassingslaag > Levendigheid** > Levendigheid: **-90** om alle kleuren te dempen.

Schilder met zwart op het laagmasker om op belangrijke plekken de felle kleuren weer terug te halen.




18. Originele danseres.

Sommige delen van de danseres liggen wellicht begraven onder textuur.

Activeer de onbewerkte dansereslaag (danseres kopie) sleep hem boven alle andere lagen.

Terwijl je de **Alt/Option-toets** indrukt, geef je de laag een zwart laagmasker, schilder met wit op de delen van de originele danseres die je wilt zien.



LES 49: GRUNGE

Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)

19. Korrelige details.

Je kunt de korrelige details extra laten opvallen door te verscherpen.

Toets **Shift+Ctrl+Alt+E/Shift+option+Cmd+E** en zet de nieuwe samengevoegde laag om in een slim object.

♦ Kies > **Filter > Verscherpen > Onscherp masker** > Hoeveel: **95%** > Straal: **1.5px** > drempel: **0 niveaus**. Voeg een laagmasker toe en schilder met zwart over de delen die niet verscherpt hoeven te worden.




20. Opslaan.

Sla de psd op. Kijk naar de grootte, psd is niet groter dan 800 pix, sla op als .jpg.

Nog eens herhalen opslaan zoals in de grote groep dit om kwaliteit te behouden.

Bestand > Exporteren > Opslaan voor web.



LES 49: GRUNGE

Blauw versies Photoshop > Oranje zeker lezen > Sneltoetsen: Zwart (Win.)/Paars (Mac)

Hier Kwaliteit Normaal: moet onder 150 kb blijven > opslaan.
sturen naar de groep met de juiste code. %%FOTOBIJLAGE1%%

Resultaat: Dit kan verschillen naargelang hoe de Grunge penselen gebruikt zijn.



Succes vanwege het ganse team.